



## Upute za uzimanje urina za urinokulturu kod kateteriziranog pacijenta

**Urin iz urinske vrećice je neprihvatljiv za kultivaciju, tj. urinokulturu.**

Rezultati koji se dobiju iz takvog uzorka ne mogu se uzeti kao pouzdani u dijagnostici urinarne infekcije.

Najbolje je uzorak urina uzeti prilikom zamjene katetera kako bismo bili sigurni da je on odraz stanja u mokraćnoj bešici a ne kolonizacije katetera bakterijama.

Ukoliko se ipak urin mora uzeti prije promjene katetera slijediti slijedeću proceduru:

1. Klemovati (pritisnuti) crijevo vrećice
2. U području katetera će se nakupiti urin.
3. Pripremiti sterilnu špricu i iglu
4. Pripremiti sterilnu urinsku bočicu i označiti imenom i prezimenom.
5. Očistiti alkoholom područje katetera gdje planiramo uzeti urin
6. Probosti iglom kateter i aspirirati najmanje 5 ml urina
7. Urin prebaciti u sterilnu urinsku bočicu pazeći da se ne dodirne poklopac sa unutrašnje strane ili sama bočica.
8. Osloboditi crijevo da urin nesmetano može teći u urinsku kesu
9. Na bočici ili uputnici naglasiti da je urin uzet iz katetera.
10. Urin u što kraćem roku dostaviti u laboratorij

Napomena:

Vrh Foleyevog katetera neprihvatljiv je za kultivaciju, jer se ne može odstraniti a da se ne kontaminira uretralnom florom.